

---

# メールソフト設定ガイド

---

Windows Live メール

最終更新日:2016年2月26日

## 目次

1. メールソフトの起動..... 3
2. 新しいアカウント作成..... 3

## はじめに

本資料はNTTPC コミュニケーションズ(以下、NTTPC)が提供するPrivateBrandから提供されるメールアカウントをWindows live Mail 2012 Version 2012 (Build 16.4.3528.0331) (SSL設定) でご利用になる場合の手順書です。

今後、本手順書は予告なく変更される可能性があります。

## 実施前ご確認事項

- 作業実施はご利用PCの **管理者権限** で行うようにしてください。
- 作業実施前にすべてのプログラムを終了させてください。終了させない場合、作業中のデータが失われる場合があります。
- 本手順書はことわりがない場合、Windows 7を使用して作成しております。ご利用のOS/画面カスタマイズ内容によっては手順書内の画像が一部異なる場合がございます。
- ユーザー アカウント制御 (UAC) 画面が表示された場合には、「許可」または「続行」、「はい」ボタンを押してください。
- サービスご加入時に弊社から発行した開通案内に記載してあるメールアドレスおよびお客さまにてご指定のパスワードをご確認の上、設定を行ってください。


## 1. メールソフトの起動

1-1. Windows live メールを起動します。




## 2. 新しいアカウント作成

2-1. アカウントをクリックし、「電子メール」をクリックします。



2-2. 下記の項目を入力し、「次へ」をクリックします。



電子メールアドレス	メールアドレス（例：test@testpbrand.ne.jp）
パスワード	お客さまがご指定された「メールパスワード」
表示名	任意の名称

2-3. 下記の項目を入力して「次へ」をクリックしてください。

受信サーバー情報	
サーバーの種類	POP
サーバーのアドレス	pbrand.mail-luck.jp
ポート	995
セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要	チェックする
次を使用して認証する	クリアテキスト
ログオンユーザー名	メールアドレス (例 : test@testpbrand.ne.jp)

送信サーバー情報	
サーバーのアドレス	pbrand.mail-luck.jp
ポート	465
セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要	チェックする
認証が必要	チェックする

2-4. 以下の画面が表示されたら「完了」ボタンをクリックしてください。

