
メールソフト設定ガイド

Outlook2010

最終更新日:2016年3月23日

目次

1. メールソフトの起動..... 3
2. 新しいアカウント作成..... 3

はじめに

本資料はNTTPC コミュニケーションズ(以下、NTTPC)が提供するPrivateBrandから提供されるメールアカウントをOutlook2010 : 14.0.7166.5000 (SSL設定) でご利用になる場合の手順書です。

今後、本手順書は予告なく変更される可能性があります。

実施前ご確認事項

- 作業実施はご利用PCの **管理者権限** で行うようにしてください。
- 作業実施前にすべてのプログラムを終了させてください。終了させない場合、作業中のデータが失われる場合があります。
- 本手順書はことわりがない場合、Windows 7を使用して作成しております。ご利用のOS/画面カスタマイズ内容によっては手順書内の画像が一部異なる場合がございます。
- ユーザー アカウント制御 (UAC) 画面が表示された場合には、「許可」または「続行」、「はい」ボタンを押してください。
- サービスご加入時に弊社から発行した開通案内に記載してあるメールアドレスおよびお客さまにてご指定のパスワードをご確認の上、設定を行ってください。

1. メールソフトの起動

1-1. Outlook2010 メールを起動します。



2. 新しいアカウント作成

2-1. ツールバーのファイル⇒情報⇒「アカウントの追加」をクリックします。



2-2. 「自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする（手動設定）(M)」を選択し、「次へ (N) >」をクリックします。

新しいアカウントの追加

自動アカウント セットアップ
他の種類のサーバーに接続します。

電子メール アカウント(A)

名前(N):
例: Eiji Yasuda

電子メール アドレス(E):
例: eiji@contoso.com

パスワード(P):

パスワードの確認入力(C):
インターネット サービス プロバイダーから提供されたパスワードを入力してください。

テキスト メッセージング (SMS)(X)

自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする（手動設定）(M)

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

2-3. 「インターネット電子メール (I)」を選択し、「次へ (N) >」をクリックします。

新しいアカウントの追加

サービスの選択

インターネット電子メール(I)
POP または IMAP サーバーに接続して、電子メール メッセージを送受信します。

Microsoft Exchange または互換性のあるサービス(M)
接続して、電子メール メッセージ、予定表、連絡先、ファックス、およびボイス メール メッセージにアクセスします。

テキスト メッセージング (SMS)(X)
モバイル メッセージング サービスに接続します。

その他(O)
以下に表示されている種類のサーバーに接続します。


Fax Mail Transport

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル


2-4. 下記の項目を入力して、「詳細設定 (M) ...」をクリックしてください。

名前 (Y)	任意の名称
電子メールアドレス (E)	メールアドレス (例 : test@testpbrand.ne.jp)
アカウントの種類 (A)	POP3
受信メール サーバー (I)	pbrand.mail-luck.jp
送信メール サーバー (SMTP) (O)	pbrand.mail-luck.jp
アカウント名 (U)	メールアドレス (例 : test@testpbrand.ne.jp)
パスワード (P)	お客さまがご指定された「メールパスワード」

2-5. 「送信サーバー」をクリックし、「送信サーバー（SMTP）は認証が必要（O）」にチェックを入れ、「受信メール サーバーと同じ設定を使用する（U）」を選択してください。



2-6. 「詳細設定」をクリックし、下記の項目を入力して「OK」をクリックします。



受信サーバー（POP3）（I）	995
このサーバーは暗号化された接続（SSL）が必要（E）	チェックを入れる
送信サーバー（SMTP）（O）	465
使用する暗号化接続の種類（C）	SSL

2-7. 「次へ (N) >」をクリックします。

新しいアカウントの追加

インターネット電子メール設定
電子メール アカウントを使用するには、以下の項目をすべて設定してください。

ユーザー情報

名前(N):

電子メール アドレス(E):

サーバー情報

アカウントの種類(A):

受信メール サーバー(I):

送信メール サーバー (SMTP)(O):

メール サーバーへのログオン情報

アカウント名(U):

パスワード(P):

パスワードを保存する(B)

メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q)

アカウント設定のテスト

この画面内に情報を入力したら、アカウントのテストを行うことをお勧めします。テストを実行するには「アカウント設定のテスト」をクリックします (ネットワークに接続されている必要があります)。

「次へ」 ボタンをクリックしたらアカウント設定をテストする(S)

新しいメッセージの配信先:

新しい Outlook データ ファイル(W)

既存の Outlook データ ファイル(X)

2-8. 「閉じる (C)」をクリックします。

テスト アカウント設定

すべてのテストが完了しました。[閉じる] をクリックして続行してください。

タスク エラー

タスク	状況
✓ 受信メール サーバー (POP3) へのログオン	完了
✓ テスト電子メール メッセージの送信	完了